

## IMAP EINSTELLUNGEN

E-Mail-Adresse :	AllesIhrWunsch@IhreDomain.de
Art des Mailservers / Protokoll:	IMAP
SMTP-Server / Postausgangsserver:	IhreDomain.de (Port: 25 bzw. 587)
IMAP-Server / Posteingangsserver:	IhreDomain.de (Port: 143 bzw. 993 für SSL/TLS)
Benutzername / Kontoname / login:	Anzeige d. jew. Benutzer siehe <b>E-Mail Übersicht</b>
Kennwort / Passwort:	wurde durch Sie bei Postfacheinrichtung gesetzt

## IMAP E-MAIL KONTO EINRICHTEN

IMAP - Das Internet Message Access Protocol; dieses Protokoll erlaubt es Ihnen, Ihre E-Mail direkt auf dem Server zu lesen und zu verwalten, ohne sie erst auf den Rechner laden zu müssen.

Das nachfolgende Konfigurationsbeispiel geht davon aus, dass Sie bereits ein IMAP-Postfach eingerichtet haben!

Sollte dies nicht der Fall sein, rufen Sie bitte zunächst den Menüpunkt **IMAP-Postfächer** auf und richten Sie Ihr Wunsch-Postfach ein. Bitte notieren Sie sich den Benutzernamen und das Kennwort des eingerichteten Postfaches. Sie benötigen diese Daten bei der Einrichtung Ihres Mailprogrammes!


Sofern Sie bereits Postfächer eingerichtet haben, werden Ihnen die Benutzernamen jeweils in der **Übersicht** aller Mailkonten in der Spalte "Benutzer" angezeigt.

**HINWEIS:** Die in den Beispielgrafiken gezeigten Daten, Namen und Einstellungen sind lediglich Beispiele und müssen selbstverständlich durch Ihre realen Daten ersetzt werden!

Die nachfolgende Anleitung bezieht sich auf das Mailprogramm unter Android. Bitte verfahren Sie bei Verwendung alternativer Programme sinngemäß bzw. wählen Sie aus der o.a. Übersicht das für Sie zutreffende Hilfe-Thema!

Drücken Sie auf dem Hauptbildschirm Ihres Android - Handys auf das Icon Einstellungen. Anschließend klicken Sie auf den Punkt "Konto hinzufügen", danach wählen Sie "E-Mail" aus.


Tragen Sie Ihre E-Mail-Adresse sowie das zugehörige Passwort in die entsprechenden Felder ein, klicken Sie anschließend auf Manuelles Einr.



Wählen Sie IMAP-Konto als Kontoart aus.



Tragen Sie nun den Benutzernamen und das Passwort für Ihr E-Mail-Postfach ein. Diese finden Sie im Serverinterface Ihres Accounts unter IMAP-Postfächer. Als IMAP-Server verwenden Sie bitte Ihren Domainnamen. Als Sicherheitstyp verwenden Sie "Ohne", der Port ist 110.



Als SMTP-Server verwenden Sie die gleiche Adresse wie für den IMAP-Server. Wählen Sie "Ohne" bei Sicherheitstyp, den Port stellen Sie auf 25. Aktivieren Sie die Option "Anmelden erfordern" und tragen Sie den Benutzernamen und das Passwort Ihres E-Mail-Postfachs ein.

**Ausgehende Servereinstellungen**

SMTP-Server  
Ihre Domain

Sicherheitstyp  
Ohne

Port  
25

Anmelden erfordern

Benutzername  
Ihr Postfach - Benutzername

Passwort  
.....

Weiter

Hier können Sie noch weitere, optionale Einstellungen vornehmen.

**Kontooptionen**

Intervall innerhalb der Spitzenzeit  
Alle 15 Minuten

Intervall außerhalb der Spitzenzeit  
Alle 15 Minuten

E-Mail synchronisieren

Benachrichtigen bei Eingang von E-Mails

Weiter

Sie haben die Möglichkeit, eine Beschreibung unter dem Feld "Dieses Konto benennen (optional)" einzutragen. Unter "Ihr Name" tragen Sie Ihren vollständigen Namen ein. Mit einem Klick auf OK schließen Sie die Einrichtung ab.

