

POP3 ÜBER SSL/TLS EINSTELLUNGEN

E-Mail-Adresse :	AllesIhrWunsch@IhreDomain.de
Art des Mailservers / Protokoll:	POP3
SMTP-Server / Postausgangsserver:	d44.x-mailer.de (Port: 25 bzw. 587)
POP3-Server / Posteingangsserver:	d44.x-mailer.de (Port: 110 bzw. 995 für SSL/TLS)
Benutzername / Kontoname / login:	Anzeige d. jew. Benutzer siehe E-Mail Übersicht
Kennwort / Passwort:	wurde durch Sie bei Postfacheinrichtung gesetzt

E-MAIL ÜBER SSL

Wenn Sie über einen MailClient verfügen, der Transport Layer Security (tls) unterstützt, können Sie auch ohne jegliche Änderungen über Port 25 oder 587 Mails verschlüsselt versenden, sofern Sie TLS aktiviert haben.

Das nachfolgende Konfigurationsbeispiel geht davon aus, dass Sie bereits ein POP3-Postfach eingerichtet und in Ihrem Mailprogramm konfiguriert haben!

Sollte dies nicht der Fall sein, rufen Sie bitte zunächst den Menüpunkt **POP3-Postfächer** auf und richten Sie Ihr Wunsch-Postfach ein. Bitte notieren Sie sich den Benutzernamen und das Kennwort des eingerichteten Postfaches. Sie benötigen diese Daten bei der Einrichtung Ihres Mailprogrammes!

Sofern Sie bereits Postfächer eingerichtet haben, werden Ihnen die Benutzernamen jeweils in der **Übersicht** aller Mailkonten in der Spalte "Benutzer" angezeigt.


HINWEIS: Die in den Beispielgrafiken gezeigten Daten, Namen und Einstellungen sind lediglich Beispiele und müssen selbstverständlich durch Ihre realen Daten ersetzt werden!

Die nachfolgende Anleitung bezieht sich auf das Mailprogramm Microsoft Outlook bzw. Outlook-Express. Bitte verfahren Sie bei Verwendung alternativer Programme sinngemäß bzw. wählen Sie aus der o.a. Übersicht das für Sie zutreffende Hilfe-Thema!

Nachdem Sie Outlook gestartet haben, rufen Sie den Eintrag **Konten** im Menü **Extras** auf.


Rufen Sie den Eintrag **Konten** im Menü **Extras** auf.

In dem folgenden Fenster wählen Sie die Registerkarte **E-Mail** und wählen mit einem Doppelklick das umzustellende POP-Konto aus. (siehe Abbildung 01)




(Abbildung 01)

Im nächsten Fenster wählen Sie die Registerkarte **Erweitert** aus. (siehe Abbildung 02)




(Abbildung 02)

- Aktivieren Sie beim SMTP-Server das Kontrollkästchen "Dieser Server erfordert eine sichere Verbindung (SSL)" und geben Sie den **Port 25 oder 587** an. (siehe Abbildung 03)
- Aktivieren Sie darunter beim POP-Server das Kontrollkästchen "Dieser Server erfordert eine sichere Verbindung (SSL)" und geben Sie den **Port 995** an. (siehe Abbildung 03)



(Abbildung 03)

Wählen Sie nun die Registerkarte **Server** aus. (siehe Abbildung 04)
Wenn Sie Ihre Mails über SSL/TLS versenden und empfangen möchten, ändern Sie bitte die Einstellungen für den POP3 und SMTP -Server von Ihrem Domainnamen **quadronet.de** auf den SSL-Hostnamen des Servers: **d44.x-mailer.de**



(Abbildung 04)

POP3-Server / Posteingangsserver : d44.x-mailer.de
SMTP-Server / Postausgangsserver : d44.x-mailer.de

Bitte nutzen Sie **NICHT** die dargestellten Beispieleinträge aus der Grafik!

Bestätigen Sie abschliessend die Einstellungen mit dem **OK** Button.

Verfahren Sie bei anderen Mail-Clients sinngemäß!

Hinweis: Einige Emailprogramme geben beim ersten Mailempfang oder Versand einen Warnhinweis aus. Bitte erkennen Sie das Zertifikat an, eine Verschlüsselung ist im vollem Umfang gewährleistet!

Drucken Sie sich diese Anleitung ggf. aus (**Druckversion**).